

RTX 办公协同插件安装试用说明

备注：如果已经看了“4-客户端安装及配置及使用要点（必读）.pdf”文件，就可以不看本文件了，本文件所描述的内容已经在“4-客户端安装及配置及使用要点（必读）.pdf”文件中有详细的描述，本文档适用于用光盘安装 RTX 客户端的用户。


先安装 RTX2009SP1Client，安装好 RTX2009 客户端后，双击 rtxoa.rpi 安装 RTX 办公协同插件。

为了能够试用该插件，需要进行如下设置：


1、打开 RTX 登录界面。



2、点击服务器设置，设置欲登录的服务器地址为：192.168.0.30（例子）或 域名



- 3、返回到登录界面，输入用户名：如 guest1 密码：*** ，登录 RTX。总机号可以不进行填写。
- 4、点击 OA 图标进行插件的相关参数设置。



5、在参数设置界面中填入地址：**OA 服务器地址** 端口：**800**，如图 1.4 所示




图 1.4 RTXOA 参数设置界面

注：对购买我公司产品的客户，可以为您提供专门针对贵公司的插件，就不用进行 **RTX** 插件参数设置。

6、设置完毕后，重新启动一次 **RTX** 系统，即可。

一、领导客户机设置：

对需使用手写签名的客户机，我们需在以上设置后，还要进行以下设置，具体如下：

1、对 IE 浏览器进行设置。

1)、点击 IE 浏览器“工具”菜单，选择“Internet 选项”：如图 1.5 所示





图 1.5 Internet 工具菜单

2)、然后点击“安全”选项卡，选中其中的“受信任的站点”图标，如图 1.7 所示




图 1.7 Internet 安全选项卡界面

3)、点击右边站点按钮，去掉“对该区域的所有站点要求服务器验证（https:）”选项，将 OA 服务器地址加到站点区域中，如图 1.8 所示



点击确定回到上一界面，点击下方自定义级别按钮，对“受信任的站点”进行安全设置



将安全设置中的所有项点选为“启用”，点击确定完成设置。